

## Windows Como remover perfil de rede Wi-Fi via Prompt de Comando

Segue uma dica rápida sobre como **remover o perfil de uma rede sem fio** (wi-fi) via **prompt de comando** do Windows. Essa dica funciona para o Windows Server, Windows 7, Windows 8 e **especialmente para o Windows 8.1**, pois infelizmente nessa versão do SO, creio que por um descuido, a possibilidade que tínhamos de clicar com o botão direito sobre o ícone que representa a rede sem fio e selecionar a opção **"esquecer essa rede"** simplesmente foi removida/esquecida.

<b>63</b>	Administrator: Command Prompt	-	×
C:\Windows\system32>ne	sh vlan show profiles		^
Profiles on interface	/i-Fi:		
Group policy profiles	(read only)		
<none></none>			
User profiles			
All User Profile All User Profile All User Profile All User Profile All User Profile	: EduardoQ11L05 : Wifi-Repeater : Depress (Notarra) : Depress (Notarra)		
C:\Windows\system32>ne Profile "EduardoQ11L05"	sh wlan delete profile name="EduardoQ11LØ5" ' is deleted from interface "Wi-Fi".		
C:\Windows\system32>			
			~

Prompt de Comando: comando netsh wlan...

## Passo a passo:

- 1. Abra o Prompt de Comando do Windows (como administrador)
- 2. Digite o comando netsh wlan show profiles
- 3. Localize o nome da rede sem fio que você deseja remover
- 4. Digite o comando netsh wlan delete profile name="NOME\_DA\_REDE" (sem aspas)
- Para apagar todos os perfis
  Digite o comando netsh wlan delete profile name="\*" (sem aspas)

Feito! Agora basta se conectar novamente na rede sem fio desejada para receber as novas configurações e/ou definições da mesma.



## Como esquecer uma rede Wireless no Windows 10

Hoje em dia passamos uma grande parte do nosso tempo ligados a redes Wireless, sejam as razões profissionais ou meramente por lazer. Considerando que normalmente desconhecemos a segurança por detrás dessas redes, devemos ter sempre o cuidado de alterar o tipo de localização de **Privado** para **Público** como explico neste guia e desta forma, assegurar que o nosso PC passa a usar os níveis de segurança mais adequados a essa circunstância.

Sempre que nos ligamos a uma dessas redes, o **Windows 10** cria um perfil com os dados da mesma para que, se necessário, se volte a tentar ligar automaticamente sempre que estivermos dentro do alcance desta e sem intervenção do utilizador, caso esta opção seja escolhida. Se forem redes disponíveis em locais de passagem, eventualmente acabaremos por não necessitar de nos ligar mais a elas pelo que podemos dizer ao Windows para as esquecer literalmente.

Então como fazer o **Windows 10** esquecer uma ou mais redes **Wireless**? Vejamos como:



Vamos começar por clicar no Start e selecionar a opção Settings.

Com a App Settings aberta, vamos clicar no ícone "Network and Internet".





Na coluna esquerda, vamos clicar na opção "Wi-Fi" e do lado direito, vamos clicar na opção "Manage Wi-Fi settings".

Settings		Find a setting	- 0	×
Wi-Fi • 1	FIBRA_LOPES	- Ind o secting		-
Airplane mode	HP-Print-78-Officejet 6600			
Data usage	MyWire			
Dial-up	RubyRodrigues			
Ethernet	Vodafone-B6E949			
Ргоху	MEO-41DD41			
	MEOFAIGP			
	Advanced options			
	Manage Wi-Fi settings 4			1
	Related settings Show available connections			
II O Ask me anothing	Change adapter settings	• 90 A	b IEI POR 2	22.27

Em **"Manage known networks"**, vamos **clicar** numa qualquer **rede** das apresentadas na lista. Após este passo, o perfil em questão vai expandir e mostrar duas opções: **"Share"** e **"Forget"** (A opção Share, poderá não estar visível em todos os casos). Vamos **clicar** no botão **"Forget"** para que o Windows 10 elimine esta rede Wireless.



Av. Roque Petroni Jr, 234 - São Paulo, SP - CEP 04707-000 - PABX (011) 5096-2828 - e-mail: comercial@vardigital.com.br



E pronto, a partir desta altura a rede que acabamos de eliminar deixa de constar nos perfis das redes Wireless.